


802.1x Windows 7

Se è la prima volta che il computer viene collegato mediante autenticazione 802.1x occorre abilitare il servizio.


Abilitazione del servizio

- Click sul pulsante Start, nella casella Cerca digitare **services.msc** e quindi premere INVIO.
- Sulla scheda Servizi che si è aperta, cercare il servizio con nome **Configurazione automatica reti cablate** fare click destro e selezionare **Proprietà**.
- Cambiare la voce **Tipo di avvio** da *Manuale* ad **Automatico**.
- Se lo stato del servizio è *Arrestato*, cliccare sul pulsante **Avvia**.




Impostazioni del Supplciant 802.1x

- Aprire le impostazioni della scheda di rete cliccando con il tasto DX sull'icona della connessione LAN (nell'angolo in basso a destra) e selezionando *Apri Centro connessioni di rete e condivisione*, click su *Modifica impostazioni scheda*.
- Fare click con il pulsante destro del mouse sulla connessione per cui si desidera abilitare l'autenticazione 802.1x e quindi scegliere **Proprietà**.
- Fare click sulla scheda **Autenticazione** e quindi selezionare le caselle di controllo *Abilita autenticazione IEEE 802.1X*, *Memorizza credenziali per la connessione a ogni accesso* e *Fallback ad accesso non autorizzato*.



- Fare click sul pulsante **Impostazioni** e sulla finestra di Proprietà PEAP che apparirà controllare:
 - che sia spuntata la voce *Convalida certificato del server* scegliendo tra le *Autorità di certificazione principale attendibili* la voce *AddTrust External CA Root*,
 - che sia spuntata la voce *Connetti ai server seguenti* indicando i seguenti (separati da ;) *nps1.unitn.it;nps2.unitn.it;nps3.unitn.it*
 - che il metodo di autenticazione selezionato sia *Password protetta (EAP-MSCHAP v2)*




La seguente configurazione è necessaria solo per PC **NON nel dominio unitn** (per PC nel dominio unitn saltare questo passaggio)

- Cliccare sul tasto configura, quindi dalla finestra Proprietà EAP MSCHAPv2 che appare **deselezionare** la voce *Utilizza automaticamente....* come di seguito illustrato:




- Fare click sul pulsante **Impostazioni aggiuntive...** della scheda **Proprietà - Connessione alla rete locale (LAN)** e sulla scheda **/Impostazioni avanzate** che apparirà controllare: * **che sia spuntata la voce Specificare la modalità di autenticazione scegliendo tra:** * **Autenticazione Utente (Per computer NON in dominio UNITN)** * **Autenticazione Utente o computer (Per computer in dominio UNITN)** * **cliccare quindi sul tasto Salva**




Credenziali**

*** Alla richiesta, inserire le**



proprie credenziali unitn

Nel caso in cui le credenziali non vengano riconosciute si verrà ridirezionati automaticamente ad una autenticazione Captive Portal. ===== Problemi ===== Forzare la riautenticazione: * Deselezionare il flag Memorizza credenziali per... quindi deactivated/riattivare la



scheda di rete:

From:

<https://wiki.unitn.it/> - **Wiki UniTn**

Permanent link:

<https://wiki.unitn.it/pub:win-7?rev=1382346575>

Last update: **2013/10/21 09:09**

