


802.1x Windows 7

Se è la prima volta che il computer viene collegato mediante autenticazione 802.1x occorre abilitare il servizio.


Abilitazione del servizio

- click sul pulsante **Start**, nella casella *Cerca* digitare **services.msc** e quindi premere INVIO,
- sulla scheda *Servizi* che si è aperta, cercare il servizio con nome **Configurazione automatica reti cablate** fare click destro e selezionare **Proprietà**,
- cambiare la voce **Tipo di avvio** da *Manuale* ad **Automatico**,
- se lo stato del servizio è *Arrestato*, cliccare sul pulsante **Avvia**.




Impostazioni del Supplciant 802.1x

- aprire le impostazioni della scheda di rete cliccando con il tasto destro sull'icona della connessione LAN (nell'angolo in basso a destra) e selezionando *Apri Centro connessioni di rete e condivisione*, quindi click su *Modifica impostazioni scheda*,
- fare click con il pulsante destro del mouse sulla connessione per cui si desidera abilitare l'autenticazione 802.1x e scegliere quindi **Proprietà**,
- fare click sulla scheda *Autenticazione* e quindi selezionare le caselle di controllo:
 - *Abilita autenticazione IEEE 802.1X*,
 - *Memorizza credenziali per la connessione a ogni accesso*,
 - *Fallback ad accesso non autorizzato*.



- Fare click sul pulsante **Impostazioni** e sulla finestra di *Proprietà PEAP* che apparirà controllare:
 - che sia spuntata la voce *Convalida certificato del server* scegliendo tra le *Autorità di certificazione principale attendibili* la voce *AddTrust External CA Root*,
 - che sia spuntata la voce *Connetti ai server seguenti* indicando i seguenti (separati da ;) *nps1.unitn.it;nps2.unitn.it;nps3.unitn.it*,
 - che il metodo di autenticazione selezionato sia *Password protetta (EAP-MSCHAP v2)*.




La seguente configurazione è necessaria solo per PC **NON** nel dominio UNITN (per PC nel dominio UNITN saltare questo passaggio)


- cliccare sul tasto **Configura**, quindi dalla finestra *Proprietà EAP MASCHAPv2* che appare **deselezionare** la voce *Utilizza automaticamente....* come di seguito illustrato:



- Fare click sul pulsante **Impostazioni aggiuntive...** della scheda *Proprietà - Connessione alla rete locale (LAN)* e sulla scheda *Impostazioni avanzate* che apparirà controllare:
 - che sia spuntata la voce *Specificare la modalità di autenticazione* scegliendo tra:
 - *Autenticazione Utente* (Per computer **NON** in dominio UNITN)
 - *Autenticazione Utente o computer* (Per computer in dominio UNITN)
 - cliccare quindi sul tasto **Salva Credenziali**



- Alla richiesta, inserire le proprie credenziali unitn




Nel caso in cui le credenziali non vengano riconosciute si verrà ridirezionati automaticamente ad una autenticazione Captive Portal.

Problemi

Forzare la riautenticazione:

- Deselezionare il flag *Memorizza credenziali per...* quindi deattivare/riattivare la scheda di rete:



From:

<https://wiki.unitn.it/> - **Wiki UniTn**

Permanent link:

<https://wiki.unitn.it/pub:win-7?rev=1382348043>

Last update: **2013/10/21 09:34**